



Personalizar el portal de  
login por autenticador

UDS Enterprise 3.0

[www.udsenderprise.com](http://www.udsenderprise.com)



# UDS Enterprise 3.0

## Personalizar el portal de login por autenticador

[www.udsenderprise.com](http://www.udsenderprise.com)

Introducción .....	3
Creación de plantillas CSS .....	3
Acceso al portal de login con etiqueta.....	7
Acceso al portal vía dominio sin etiqueta .....	10
Sobre Virtual Cable.....	12



## Introducción

UDS Enterprise 3.0 permite personalizar del portal de login de usuarios. Es posible modificar diferentes elementos de la apariencia del portal, como logotipos, fondos, estilos, etc.

En este documento se explica cómo realizar diferentes personalizaciones del portal de login de UDS Enterprise para los diferentes sistemas de autenticación existentes en esta plataforma.


## Creación de plantillas CSS

La primera tarea que deberemos realizar será diseñar y configurar los diferentes portales de acceso. Para ello, utilizaremos la personalización del portal vía CSS disponible en la administración de UDS Enterprise.

Accedemos con un usuario administrador al panel de control. En el menú **“Herramientas”**, vamos al apartado **“Configuración”** y, una vez ahí, nos dirigimos a la pestaña **“Custom”**.

Todas las personalizaciones que apliquemos en el apartado **“CSS”** las podremos aplicar a los portales de los diferentes autenticadores dados de alta en UDS Enterprise.

A continuación se muestra un ejemplo de personalización del portal de login de UDS Enterprise:





La personalización aplicada se ha configurado en el apartado “**CSS**”:

The screenshot shows the 'UDS Configuration' interface with the 'Custom' tab selected. The 'CSS' section is highlighted with a red circle. The CSS code is as follows:

```
.udsicon { width:50px; height:50px; box-sizing:border-box; padding-left:50px; background: url('https://images.udsenderprise.com/files/Imagenes/640.png') left top no-repeat; background-size: 50px 50px; }

.login-brand img { width:400px; height:193px; box-sizing:border-box; padding-left:400px; background: url('https://www.udsenderprise.com/static/img/uds-promo.png') left top no-repeat; background-size: 400px 193px; }

body, html { background: url('https://images.udsenderprise.com/files/Imagenes/back1920.jpg'); }

.mat-toolbar.mat-primary { background: #c0df72; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; color: #000; border-color: #000000; border-width: 1px; border-style: solid; }

.login-form { background: #f5f5f5; }
```

Below the code, the 'Logo name' field is set to 'UDS'.

Una vez tengamos el portal de UDS Enterprise personalizado, copiaremos todo el código **CSS** y lo pegaremos en un fichero dentro del servidor UDS.

A este nuevo fichero le daremos el mismo nombre que la etiqueta del autenticador con extensión **.css**. Tendrá que estar alojado en la ruta: **/var/server/static/** del servidor UDS.

En el siguiente ejemplo, creamos el fichero **int.css** con el código **css** mostrado anteriormente:

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
GNU nano 3.2 /var/server/static/int.css Modified
.udsicon { width:50px; height:50px; box-sizing:border-box; padding-left:50px; background: url('https://images.
.login-brand img { width:400px; height:193px; box-sizing:border-box; padding-left:400px; background: url('
body, html { background: url('https://images.udsenderprise.com/files/Imagenes/back1920.jpg'); }
.mat-toolbar.mat-primary { background: #c0df72; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; color: #0
.login-form { background: #f5f5f5; }
```


El nombre del fichero es “**int**”, puesto que la etiqueta del autenticador en el que se aplicará esta personalización tiene ese mismo nombre:

Id	Name ↑	Type	Comments	Priority	Visible	Label
<input type="checkbox"/>	2 Administration	Internal Database		0	yes	admin
<input type="checkbox"/>	1 Client 1	Internal Database		1	yes	int
<input type="checkbox"/>	3 Client 2	Internal Database		2	yes	int2



Crearemos todos los ficheros **.css** para los diferentes portales de acceso personalizados que necesitemos.

Para este ejemplo, hemos diseñado un segundo portal personalizado:



Una vez finalizada la personalización del portal, volveremos a copiar todo el código **css** y crearemos el segundo fichero **.css**.

```
GNU nano 3.2 /var/server/static/int2.css Modified
.udsicon { width:50px; height:50px; box-sizing:border-box; padding-left:50px; background: url('https://images
.login-brand img { width:400px; height:193px; box-sizing:border-box; padding-left:400px; background: url(
body, html { background: url('https://images.udsenderprise.com/files/Imagenes/1920.jpg'); }
.mat-toolbar.mat-primary { background: #68dbdf; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; color: #
.login-form { background: #dbe4e5; }
```

En este caso, el fichero se llamará **"int2.css"**, puesto que la etiqueta del autenticador en el que se aplicará esta personalización tiene el nombre **"int2"**:

Authenticators						
New ▾ Edit Permissions Export Delete						
Id	Name ↑	Type	Comments	Priority	Visible	Label
<input type="checkbox"/>	2 Administration	Internal Database		0	yes	admin
<input type="checkbox"/>	1 Client 1	Internal Database		1	yes	int
<input type="checkbox"/>	3 Client 2	Internal Database		2	yes	int2



Ya tenemos todos los ficheros **css** que necesitamos con sus respectivos nombres tal y como se ve en la siguiente captura:

```
root@uds:~# ls -la /var/server/static/
total 32
drwxr-x--- 6 uds www-data 4096 Jun  8 18:06 .
drwxr-xr-x 8 uds www-data 4096 May 22 11:09 ..
drwxr-x--- 3 uds www-data 4096 May 20 13:37 admin
drwxr-x--- 2 uds www-data 4096 May 20 13:37 clients
-rw-r--r-- 1 root root    745 Jun  8 18:06 int2.css
-rw-r--r-- 1 root root    744 Jun  8 17:25 int.css
drwxr-x--- 4 uds www-data 4096 May 20 13:37 modern
drwxr-x--- 2 uds www-data 4096 May 20 13:37 other
root@uds:~#
```

El siguiente paso será acceder al siguiente fichero del servidor UDS:

**/var/server/uds/templates/uds/modern/index.html**

Por defecto, veremos que en el fichero (sobre la línea 81) existe el siguiente código comentado:

```
</script>
<script type="text/javascript" src="{% url 'utility.jsCatalog' LANGUAGE_CODE %}">
<!-- <script type="text/javascript">
    var head = document.getElementsByTagName('HEAD')[0];
    var link = document.createElement('link');
    link.rel = 'stylesheet';
    link.type = 'text/css';
    link.href = '/uds/res/' + udsData.config.tag + '.css';
    head.appendChild(link);
</script> -->
<link rel="stylesheet" href="/uds/res/modern/styles.css"><link rel="stylesheet" href="/uds/res/modern/styles.css">
```

**NOTA:** Si no existe este código en el fichero de su servidor UDS, será necesario que actualice a una versión más reciente, puesto que su actual versión de UDS no soporta la creación de diferentes portales de login personalizados.

Descomentamos el código y lo dejaremos habilitado como se muestra en la siguiente imagen:

```
</script>
<script type="text/javascript" src="{% url 'utility.jsCatalog' LANGUAGE_CODE %}">
<script type="text/javascript">
    var head = document.getElementsByTagName('HEAD')[0];
    var link = document.createElement('link');
    link.rel = 'stylesheet';
    link.type = 'text/css';
    link.href = '/uds/res/' + udsData.config.tag + '.css';
    head.appendChild(link);
</script>
<link rel="stylesheet" href="/uds/res/modern/styles.css"><link rel="stylesheet" href="/uds/res/modern/styles.css">
```


Por último, reiniciamos el servidor UDS.



### Acceso al portal de login con etiqueta


Una vez realizadas todas las tareas descritas anteriormente, podremos probar el acceso a los diferentes autenticadores y portales personalizados que hemos creado.

Si accedemos a la página de login por defecto, veremos que está sin personalizar (en este ejemplo se ha dejado completamente vacío el campo **CSS** de la personalización de UDS Enterprise):




Si accedemos vía etiqueta a un autenticador específico, veremos que el portal de login sí está personalizado.

Acceso con etiqueta "int":






Acceso con etiqueta "int2":



En este tipo de escenarios con diferentes portales de acceso, se recomienda deshabilitar completamente el selector de autenticadores, ya que, si un usuario borra manualmente en su ruta de acceso la etiqueta, podrá visualizar todos los sistemas de autenticación:

Username \*

Password







# UDS Enterprise 3.0

## Personalizar el portal de login por autenticador

www.udsenderprise.com

Para deshabilitar completamente el selector, accedemos al panel de control de UDS Enterprise con un usuario con permisos de administrador. Vamos al apartado “Tools” – “Configuración”, pestaña “UDS” parámetro “disallowGlobalLogin”

The screenshot shows the 'UDS Configuration' interface. On the left is a vertical sidebar with various icons; the 'Tools' icon (a blue square with a white gear) and the 'UDS' icon (a blue square with a white gear and a red dot) are highlighted with red boxes. The main content area has a blue header with 'UDS Configuration' and a navigation bar with tabs for '<', 'UDS', 'Security', and 'Custom'. The 'UDS' tab is selected. Below the navigation bar, several configuration parameters are listed:

- UDS ID: 4e1a9862-a1cd-5b5b-95ac-11980
- autorunService: no (toggle switch)
- cacheCheckDelay: 19
- Calendar access denied text: (empty field)
- checkUnusedTime: 631
- cleanupCheck: 3607
- delayedTasksThreads: 4
- disallowGlobalLogin: yes (toggle switch, highlighted with a red box)

At the bottom right, there is a link for 'Experimental Features'.

Una vez hecho, tenemos que salvar los cambios y reiniciar los servidores UDS.

Una vez aplicado, veremos que en el portal de login ya no se muestra el selector de autenticador. Si accedemos al portal de login sin etiqueta, el autenticador aplicado será el que viene por defecto (el autenticador con la prioridad más baja).



### Acceso al portal vía dominio sin etiqueta

El acceso a los diferentes portales también puede ser realizado directamente vía dominio. En este caso, no se utiliza la etiqueta del autenticador en la URL de acceso.

Si queremos acceder vía dominio sin etiqueta es necesario deshabilitar completamente el selector de autenticadores para su correcto funcionamiento, dentro del apartado "Tools" – "Configuración", pestaña "UDS" parámetro "disallowGlobalLogin", tal como se explica en el apartado anterior.

Para configurar este acceso, deberemos añadir el nombre de dominio completo en el campo "etiqueta" del transporte:

Id	Name ↑	Type	Comments	Priority	Visible	Label
<input type="checkbox"/> 2	Administration	Internal Database		0	yes	admin
<input type="checkbox"/> 1	Client 1	Internal Database		1	yes	client1.udsenderprise.com
<input type="checkbox"/> 3	Client 2	Internal Database		2	yes	client2.udsenderprise.com

Deberemos renombrar los ficheros alojados en el servidor UDS con el código **css** para que tengan el mismo nombre que el indicado en la etiqueta, con extensión **.css**:

```
root@uds:/var/server/static# ls -la
total 32
drwxr-x--- 6 uds www-data 4096 Jun 14 10:56 .
drwxr-xr-x 8 uds www-data 4096 May 22 11:09 ..
drwxr-x--- 3 uds www-data 4096 May 20 13:37 admin
-rw-r--r-- 1 root root 744 Jun 8 17:25 client1.udsenderprise.com.css
-rw-r--r-- 1 root root 745 Jun 8 18:06 client2.udsenderprise.com.css
drwxr-x--- 2 uds www-data 4096 May 20 13:37 clients
drwxr-x--- 4 uds www-data 4096 May 20 13:37 modern
drwxr-x--- 2 uds www-data 4096 May 20 13:37 other
```




# UDS Enterprise 3.0

## Personalizar el portal de login por autenticador


www.udsenderprise.com

Ahora, simplemente indicaremos la URL de acceso (sin añadir la etiqueta) y nos conectaremos a los diferentes portales de acceso. En este ejemplo:

- Acceso a través de la URL: **client1.udsenderprise.com**



- Acceso a través de la URL: **client2.udsenderprise.com**





## Sobre Virtual Cable

Virtual Cable desarrolla y comercializa UDS Enterprise mediante un modelo de suscripción según el número de usuarios, incluyendo soporte y actualizaciones.

Además, Virtual Cable ofrece servicios profesionales para instalar y configurar UDS Enterprise.

Para más información, visite [www.udsenderprise.com](http://www.udsenderprise.com) o envíenos un email a [info@udsenderprise](mailto:info@udsenderprise).